

Zdroj: SW Zoner Photo Studio 9 - návod

Zoner Photo Studio 9



DVD Promítání

DVD Promítání je další možností jak efektně prezentovat fotografie s popisky. Funkce **Publikovat | DVD Promítání** umožní vytvořit standardní Video DVD, které je možné přímo zobrazit na libovolném DVD přehrávači.

- V prvním kroku se vybírá **TV norma** a **Poměr stran** – ty by měly být zvoleny s ohledem na předpokládané cílové zobrazení.
- Parametr **Pokrytí obrazu** určuje, jak velká oblast budoucího obrazu bude použita.
- **Okraj titulku** umožňuje zvětšit vzdálenost titulků od okraje obrazovky. Změna těchto hodnot je vhodná při zobrazení na TV zařízeních s velkým ořezem okrajů obrazu na obrazovce.
- Po zvolení **Stylu menu** a **Jména série** je možné dále upravit **Nadpis menu** a **Písmo, Obrázek na pozadí** a **Způsob vsazení**, případně parametr **Barva pozadí**. Změnu jednotlivých parametrů je možné kontrolovat v oblasti **Náhled**.
- Na další stránce průvodce se u jednotlivých obrázků v levém sloupci určuje způsob jejich zobrazení. Jde především o **Přechodový efekt**, **Délku přechodu**, **Způsob vsazení** obrázku, **Dobu zobrazení** a dále jeho **Nadpis** a **Popis**.
- Pro poslední dva parametry je s výhodou možné použít formátovací řetězec. Opět je tu, po stisku tlačítka **Přehrát**, možnost **Náhledu** na výsledný efekt. První použití této funkce může trvat až několik sekund.
- V dalším kroku je možné do jednotlivých sérií přidávat hudbu. Podporovány jsou formáty WAV a MP3.
- Maximální kvality zvuku je dosažena při zdrojích hudby s 48 000 Hz. Způsob přehrání hudby a promítání obrázků je synchronizován v sekci **Sjednocení délek videa a zvuku**.

- **Neupravovat délky** znamená, že pokud je hudba delší než výsledné video pak bude hrát hudba až do konce a na obrazovce zůstane zobrazen poslední obrázek. **Oříznout** zvukovou stopu provede ukončení přehrávání hudby zároveň s videem. Přehrávání hudby je ukončeno pozvolným ztišením.
- **Přizpůsobit délku obrazové stopy délce zvukové stopy** způsobí, že dočasně změní **Doby zobrazení** tak, aby jejich součet byla doba hudebního doprovodu s dobou přechodových efektů.
- Tlačítko **Trvale přizpůsobit délku obrazové stopy délce zvukové stopy** provede přenos tohoto dočasného nastavení hodnot **Doby zobrazení** jednotlivých obrázků do předchozí stránky průvodce.
- Nastavení všech parametrů je možné kdykoliv uložit nebo obnovit tlačítky u spodního okraje obrazovky.
- Na další stránce průvodce se stiskem kteréhokoliv tlačítka spustí proces zpracování. Tento proces je velice náročný na parametry počítače (především procesoru), v každém případě je přímo úměrný počtu vložených obrázků.
- Dočasné soubory, vytvořené při prvním akci, jsou zachovány dokud uživatel neopustí tuto stránku.
- Tlačítko **Vypálit DVD promítání** spustí po zpracování vypalovací proces.
- **Uložit ISO soubor** uloží obraz DVD média do ISO souboru. Jedná se o soubor, který je obrazem budoucího vypáleného DVD, uložený podle normy ISO 9660 v hybridním systému souborů ISO/UDF 1.02. Tento soubor v sobě obsahuje vše potřebné pro vypálení DVD média v libovolném prostředí podporujícím standardní soubory ISO.
- **Kopírovat složku VIDEO_TS** je funkce, která vyvolá kopírování složky VIDEO_TS z dočasné složky. Obsah této složky je možné přehrát pomocí většiny softwarových DVD přehrávačů nebo je možné ji vypálit na DVD pomocí pokročilejšího vypalovacího software.

Upozornění

Doporučujeme ověřit, zda je použité médium podporováno cílovým přehrávačem. Pokud to lze, doporučujeme pro testy použít přepisovatelná média DVD+RW a DVD-RW.