

Zdroj informací :

<http://jnp.zive.cz/?q=node/1437#comment-5187>


Jak převést hudební CD do formátu MP3

Autor: Ivo Kocera, datum: 21 Únor, 2006 - 16:05

Velice oblíbeným formátem pro uložení hudby je MP3. Chcete-li si hudbu z cédéčka zkopírovat na pevný disk ve formátu MP3, vyzkoušejte například zajímavý nástroj **CDex**.

1

Připojte se k internetu a přejděte na stránku **www.stahuj.cz**. V horní části okna zadejte do políčka **Hledej** položku **CDex** a stiskněte tlačítko **GO**. Zobrazí se nová stránka, kde klepněte levým tlačítkem myši na odkaz **CDex 1.51**.



2

Načte se stránka s bližšími informacemi o programu. Pro jeho stáhnutí klepněte levým tlačítkem myši na odkaz **CDex 1.51**. Po chvíli se objeví okno **Stážení souboru**, v němž stiskněte tlačítko **Uložit**, následně zadejte složku pro uložení a pro zahájení stahování klepněte na **Uložit**.




3

Po dokončení stahování přejděte do složky, do níž jste soubor uložili. Na soubor **cdex_151.exe** klepněte levým tlačítkem myši a spusťte instalaci. Po dokončení instalace spusťte program **CDex**.

4

Do mechaniky vložte cédéčko s hudbou, kterou si přejete převést do formátu **MP3**. Po chvíli by se měl v programu **CDex** objevit seznam uložených skladeb.



5

V případě, že k zobrazení seznamu nedojde, pak zřejmě máte v počítači nainstalováno více mechanik a program zobrazuje obsah nesprávné jednotky. Náprava je jednoduchá – vyberte správnou mechaniku z nabídky v horní části okna.

6

Do políček vepište položky týkající se vloženého CD, které budou přidány k vytvořeným **MP3** souborům – můžete zadat **jméno interpreta, název alba, datum jeho vydání** či **žánr**.




7

Chcete-li zadat název jednotlivých stop, klepněte na vybranou položku levým tlačítkem myši a stiskněte klávesu **F2**. Po přejmenování nezapomeňte pro uložení názvu stisknout klávesu **Enter**.

8

Tažením myši nebo přidržením klávesy **Shift** a stisknutím kurzorové **šipky nahoru** či **dolů** označte skupinu stop, které chcete převést. V případě, že chcete vybrat jen jednotlivé skladby, přidržte klávesu **Ctrl** a na vybrané položky klepněte levým tlačítkem myši. Chcete-li převést všechny stopy, použijte pro jejich označení klávesovou zkratku **Ctrl + A**.



9

K zahájení převodu otevřete nabídku **Convert** a klepněte na příkaz **Extract CD track(s) to a Compressed Audio File** nebo stiskněte tlačítko v pravé části okna (vyobrazeno níže). Tím dojde k zahájení převodu, jehož podrobnosti se zobrazují v okénku s grafickým ukazatelem.



10

Po dokončení převodu naleznete hudební soubory ve formátu **MP3** ve složce, do níž jste program **CDex** rozbalili, v podadresáři **My music**.



TIP:

Chcete-li **změnit složku**, do níž **CDex** uloží výsledné soubory ve formátu **MP3**, stačí si na disku vytvořit libovolnou složku a provést jednoduché nastavení programu. Do volného místa klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Nový, Složka**. Vytvořenou složku pojmenujte **Hudba**. V horní části programu **CDex** otevřete nabídku **Options, Settings** a přejděte na záložku **Filenames**. Zde vyhledejte položku **Recorded Tracks**, u níž stiskněte tlačítko **...** (tři tečky). Otevře se okno **Vyhledat složku**, kde klepnutím označíte vytvořenou složku, do níž si přežete převedenou hudbu ukládat. Provedené nastavení uložte stisknutím tlačítka **OK** jak v tomto okně, tak i v okně **CDex configuration**.

